



Leawo Screen Recorder Benutzerhandbuch

Holen Sie sich die umfassende Bedienungsanleitung von Leawo Screen Recorder, um alles zu erfahren, was Sie über das Programm wissen sollten.

Firma-Webseite: <https://www.leawo.org/de>

Produkt-Webseite: <https://www.leawo.org/de/screen-recorder/>

Download-Webseite: <https://www.leawo.org/downloads/screen-recorder.html>


Benutzerhandbuch-Webseite: <https://www.leawo.org/de/screen-recorder/user-guide.html>

Inhaltverzeichnis

Leawo Screen Recorder Benutzerhandbuch	1
Einführung – Was ist Leawo Screen Recorder?	3
Wie kann man Leawo Screen Recorder registrieren?	4
1. Unterschied Zwischen kostenloser Testversion und Registrierter Version	4
2. Wie kann man Registrierungslizenz von Leawo Screen Recorder kaufen? .	4
3. Wie kann man Leawo Screen Recorder registrieren?	5
Wie kann man Leawo Screen Recorder einstellen?	7
1. Einstellungen für die Aufzeichnung.....	7
2. Einstellungen für die Ausgabe	8
3. Maus-Einstellungen.....	9
4. Einstellungen für Tastaturkürzel	10
5. Andere Einstellungen.....	11
Wie kann man Bildschirm mithilfe des Screen-Recorder-Moduls aufnehmen?	12
Schritt 1: Leawo Screen Recorder starten.....	12
Schritt 2: Ausgabe-Präferenzen festlegen	13
Schritt 3: Aufnahmebereich auswählen.....	14
Schritt 4: Relevante Einstellungen vor der Aufnahme konfigurieren	15
Schritt 5: Bildschirm-Aufnahme starten.....	16
Schritt 6: Aufnahmen verwalten	19
Wie kann man Webcam mithilfe des Webcam-Recorder-Moduls aufnehmen?.....	20
Schritt 1: Webcam Recorder Modul eingeben	20
Schritt 2: Ausgabe-Präferenzen festlegen	21
Schritt 3: Relevante Einstellungen vor der Aufnahme konfigurieren	22
Schritt 4: Webcam-Aufnahme starten	24
Schritt 5: Aufnahmen verwalten	26
Wie kann man Audio mithilfe des Audio-Recorder-Moduls aufzeichnen?	27
Schritt 1: Audio Recorder Modul eingeben.....	27
Schritt 2: Ausgabe-Präferenzen festlegen	28
Schritt 3: Toneinstellungen vor der Aufnahme konfigurieren	29
Schritt 4: Audio-Aufzeichnung starten	30
Schritt 5: Aufnahmen verwalten	32
Wie kann man Screenshot mithilfe Screen-Capture-Modul machen?.....	33
Schritt 1: Leawo Screen Recorder starten.....	33
Schritt 2: Ausgabeverzeichnis festlegen	34
Schritt 3: Screenshot machen	35
Schritt 4: Effekte zum Screenshot hinzufügen.....	36
Schritt 5: Output Screenshot.....	37
Zusätzliche Funktionen für Aufnahme	38
Auto Timer	38
Aufgabenplan	39
Wasserzeichen-Editor.....	41

Einführung – Was ist Leawo Screen Recorder?

Leawo Screen Recorder ist ein multifunktionaler Bildschirmrecorder mit Audio, mit dem Sie mühelos jeden Bereich Ihres Bildschirms und jeden Ton vom Systemsound und/oder Mikrofon aufnehmen können. Sie können Audiokommentare, Cursorbewegungen und sogar Kritzeleien zu Ihren Aufnahmen hinzufügen, so dass Sie problemlos Anweisungen geben, Probleme beschreiben und Wissen teilen können. Mit Leawo Screen Recorder war es noch nie so einfach, Ihre Kreativität und Produktivität zu steigern.



Was kann Leawo Screen Recorder als One-Stop Screen Recorder für Sie tun?

1. Zeichnen Sie alle Aktivitäten auf Ihrem Computerbildschirm als HD-Screencast auf.
2. Nehmen Sie Videos von Ihrer Webcam auf.
3. Zeichnen Sie alle Audiosignale von Ihrem Computer und/oder Mikrofon auf.
4. Erfassen Sie alles auf Ihrem Computerbildschirm als Screenshot.
5. Kommentieren oder zeichnen Sie während der Aufnahme, um Highlights besser darzustellen.
6. Fügen Sie Ihr eigenes Logo oder Wasserzeichen zu Ihren Aufnahmen hinzu.
7. Fügen Sie während der Aufnahme Audiokommentare und Hintergrundmusik hinzu.
8. Fügen Sie Mausklick-Animationen während der Bildschirmaufnahme hinzu.
9. Legen Sie mehrere Bildschirmfassungsaufgaben für eine effizientere Bildschirmaufnahme fest.
10. Speichern Sie Aufnahmen in hoher Qualität mit mehreren voreingestellten Ausgabeformaten wählbar.

Wie kann man Leawo Screen Recorder registrieren?

Leawo Screen Recorder bietet sowohl kostenlose Testversionen als auch registrierte Versionen an, die kostenlos heruntergeladen, installiert und ausprobiert werden können, ohne Malware und Spyware. Es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen der kostenlosen Testversion und der registrierten Version.

1. Unterschied Zwischen kostenloser Testversion und Registrierter Version

In der folgenden Tabelle finden Sie die Unterschiede zwischen der kostenlosen Testversion und der registrierten Version:

	Kostenlose Testversion	Registrierte Version
Begrenzte Aufnahmezeit	3 Minuten	unbegrenzt
Output mit Wasserzeichen	Ja	Nein
Technische Unterstützung	Ja	Ja
Kostenloses Upgrade	Ja	Ja

Hinweis: Die abgelaufene Version ist die gleiche wie die kostenlose Testversion.


2. Wie kann man Registrierungslizenz von Leawo Screen Recorder kaufen?


Es gibt 2 Wege, Registrierungslizenz/Aktivierungscode von Leawo Screen Recorder für die Registrierung zu erwerben, über die offizielle Webseite bzw. über das Programm.

Lizenz von der Webseite erwerben

1. Öffnen der offiziellen Webseite von Leawo Screen Recorder unter <https://www.leawo.org/screen-recorder/>
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt Kaufen".
3. Wählen Sie den gewünschten Lizenztyp aus, und schließen Sie die Zahlung ab.
4. Die Lizenz wird Ihnen per E-Mail zugeschickt.

Lizenz vom Programm erwerben

1. Leawo Screen Recorder auf Ihrem Computer starten.
2. Auf Button "Jetzt Kaufen"  in der oberen Menüleiste klicken, und Sie werden zur offiziellen Kaufseite geführt.
3. Wählen Sie den gewünschten Lizenztyp aus, und schließen Sie die Zahlung ab.
4. Die Lizenz wird Ihnen per E-Mail zugeschickt.




3. Wie kann man Leawo Screen Recorder registrieren?


Mit der Registrierungslizenz können Sie jetzt Leawo Screen Recorder registrieren, um seine Leistungsfähigkeit voll zu erleben. Folgen Sie der untenstehenden Anleitung, um Leawo Screen Recorder zu registrieren:


Schritt 1: Leawo Screen Recorder starten

Starten Sie Leawo Screen Recorder nach der Installation auf Ihrem Computer.





Schritt 2: Registrierungsfenster eingeben

Leawo Screen Recorder bietet einen praktischen Pfad im Programm, über den Sie das Registrierungsfenster aufrufen können. Sie können auf das Symbol mit den drei Balken  in der oberen Menüleiste klicken. Klicken Sie dann auf die Option "Registrieren" im Dropdown-Menü, um das Fenster "Registrieren" zu öffnen.



Schritt 3: Leawo Screen Recorder mit lizenz registrieren

Im Fenster "Registrieren" kopieren Sie einfach die Lizenz, die Sie per E-Mail erhalten haben, in das Feld "Schlüssel" und klicken dann auf das Rechtspfeil-Symbol . Dann wird Leawo Screen Recorder erfolgreich aktiviert.



Wie kann man Leawo Screen Recorder einstellen?


Wenn Sie auf das Drei-Balken-Symbol in der oberen Menüleiste klicken und die Option "Einstellungen" aus dem Dropdown-Menü wählen, öffnet sich ein Fenster "Einstellungen", in dem Sie mehrere Einstellungen für Leawo Screen Recorder vornehmen können. Klicken Sie nach jeder Einstellung auf die Schaltfläche "OK", um die Änderungen zu speichern und das Panel zu verlassen. Außerdem können Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen" klicken, um das Fenster "Einstellungen" zu schließen, oder auf die Schaltfläche "Standard wiederherstellen", um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

1. Einstellungen für die Aufzeichnung

Klicken Sie nach dem Aufrufen des Bereichs "Einstellungen" auf die Registerkarte "Aufzeichnung" in der linken Spalte, um die Aufnahmeeinstellungen zu konfigurieren, einschließlich:



- Countdown vor der Aufnahme anzeigen
- Signalton bei Aufnahmestart
- Aufzeichnungsgrenze anzeigen
- Balken bei der Aufnahme ausblenden
- Der Aufnahmebereich während der Aufnahme lässt sich verschieben
- Desktop-Symbole bei der Aufnahme ausblenden
- Automatische Ausblendung der System-Taskleiste während der Aufnahme
- Ausblenden der Hauptoberfläche, wenn Sie einen Screenshot machen
- Automatisches Öffnen des Verlaufs bei Ende der Aufnahme


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor jeder Option, um die entsprechende Funktion zu aktivieren.



2. Einstellungen für die Ausgabe




Sie können nach unten blättern oder direkt auf die Registerkarte "Ausgabe" in der linken Spalte klicken, um das Ausgabeverzeichnis, die Ausgabeformate und die Ausgabeparameter festzulegen.


- Um das Ausgabeverzeichnis für Aufnahmen oder Screenshots festzulegen, klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten  am Ende von "Speicherort der Ausgabedateien" oder "Speicherort der Screenshot-Dateien". Wählen Sie dann einen Ordner als Ausgabeverzeichnis aus.
- Um das Screenshot-Format, das Videoformat, den Video-Encoder, die Videoqualität, die Bildrate, das Audioformat, die Audioqualität oder die Abtastrate einzustellen, klicken Sie auf das Pfeil-nach-unten-Symbol  am Ende der jeweiligen Option. Wählen Sie dann die gewünschte Option aus dem Dropdown-Menü.



3. Maus-Einstellungen


Auf der Registerkarte "Maus" können Sie die Mauseffekte anpassen.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der Option "Mauszeiger anzeigen", um die Bewegung des Mauszeigers während der Bildschirmaufnahme hinzuzufügen.
Außerdem können Sie auf das Maussymbol  am Ende dieser Option klicken, um zum Systemfenster "Mauseigenschaften" zu gelangen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der Option "Mausklicks aufzeichnen", um während der Bildschirmaufzeichnung eine Mausclick-Animation hinzuzufügen.
- Standardmäßig sind die Farben Rot, Gelb und Blau für die Mausclickanimation vorgesehen. Sie können auch auf das Symbol mit den drei Punkten  am Ende dieser Option klicken, um das Fenster "Farbe auswählen" zu öffnen, in dem Sie eine Farbe für die Mausclickanimation festlegen können.
- Ziehen Sie den Schieberegler  vor der Option "Größe", um die Größe der Mausclick-Animation einzustellen. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die größte Größe der Mausclick-Animation zu erhalten.



4. Einstellungen für Tastaturkürzel

Auf der Registerkarte "Tastenkürzel" können Sie Tastenkürzel zum Starten oder Beenden der Aufzeichnung, zum Anhalten oder Fortsetzen der Aufzeichnung, zur Bildschirmaufnahme, zum Öffnen oder Schließen der Webcam und zum Ein- oder Ausblenden des Flachbildschirms festlegen. Sie können jede Hotkeys-Option mit der Maus auswählen und dann die Hotkeys über die Tastatur eingeben. Das Programm speichert die Änderungen automatisch. Wenn Sie die Hotkeys auf die Standardeinstellungen zurücksetzen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Tastenkürzel wiederherstellen" in der unteren rechten Ecke.




5. Andere Einstellungen

Scrollen Sie bis zum Ende des Bereichs "Einstellungen" oder klicken Sie direkt auf die Registerkarte "Andere" in der linken Spalte, um zu den "Andere" Einstellungen zu gelangen, einschließlich:

- Automatisch nach Updates prüfen.
- Das Programm wird beim Hochfahren des Computers automatisch gestartet.
- Wenn das Hauptbedienfeld geschlossen wird, minimiert sich das Programm in die Systemablage oder wird beendet.

Aktivieren Sie das Checkbox vor jeder Option, um die entsprechende Funktion zu aktivieren.




Wie kann man Bildschirm mithilfe des Screen-Recorder-Moduls aufnehmen?

Leawo Screen Recorder bietet eine intuitive Oberfläche und eine klare Anleitung sowohl für Anfänger als auch für Experten, um Bildschirm aufzunehmen.

Schritt 1: Leawo Screen Recorder starten


Leawo Screen Recorder auf Ihrem Computer starten.



Schritt 2: Ausgabe-Präferenzen festlegen


Vor der Aufnahme des Bildschirms können Sie zunächst das Ausgabeverzeichnis, das Videoformat, den Video-Encoder, die Videoqualität, die Video-Framerate, die Audioqualität und die Audio-Sample-Rate einstellen. Klicken Sie auf das Drei-Balken-Symbol in der oberen Menüleiste und wählen Sie die Option "Einstellungen" im Dropdown-Menü. Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausgabe" in der linken Spalte, um die Ausgabeeinstellungen festzulegen.

- **Ausgabeverzeichnis:** Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten am Ende der Option "Speicherort der Ausgabedateien" und wählen Sie dann einen lokalen Ordner als Video-Ausgabeverzeichnis aus.
- **Video-Format:** Wählen Sie ein Videoformat unter MP4, MKV, FLV, 3GP, MOV, TS, M2TS, AVI, MPEG und VOB. Standardmäßig ist das Videoformat MP4.
- **Video-Encoder:** Wählen Sie einen Video-Encoder zwischen Hardware und Software.
- **Video-Qualität:** Wählen Sie die Videoqualität zwischen Hoch, Mittel und Niedrig.
- **Bildrate:** Wählen Sie eine Videobildrate zwischen 5 und 60. Je höher die Bildrate, desto flüssiger ist das Video.
- **Audio-Qualität:** Wie bei der Videoqualität können Sie auch bei der Audioqualität zwischen Hoch, Mittel und Niedrig wählen.
- **Abtastrate:** Wählen Sie eine Audio-Sample-Rate zwischen 48000, 44100 und 32000. Je höher die Abtastrate, desto reichhaltiger sind die Audiodetails.






Schritt 3: Aufnahmebereich auswählen

Wenn Sie auf der Hauptschnittstelle auf die Schaltfläche "Bildschirm aufnehmen" klicken, wird ein Dropdown-Menü angezeigt, in dem Sie den Aufnahmebereich zwischen Voller Bildschirm, Region/Fenster wählen, Fixierte Region oder Kürzlich benutzte Größe auswählen können.




- **Voller Bildschirm:** Nehmen Sie den gesamten Bildschirm Ihres Computers auf, von Rand zu Rand.
- **Region/Fenster auswählen:** Aufnahmebereich frei umschließen und auswählen.
- **Fixierte Region:** Wählen Sie eine feste Größe für die Bildschirmaufnahme zwischen Vollbild (basierend auf der Auflösung Ihres Monitors), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), 480p (854 x 480), 1024 x 768 und 640 x 480.
- **Zuletzt benutzte Größe:** Die zuletzt verwendete Größe wird automatisch in dieser Option gespeichert.



Nachdem Sie den Aufnahmebereich ausgewählt haben, können Sie im Aufnahmerahmen den blauen Bereich an jeder Ecke ziehen, um die Größe anzupassen. Sie können auch auf die Schaltfläche "Region/Fenster auswählen"  oder auf die Schaltfläche "Voller Bildschirm"  klicken, um die Größe zu ändern. Die Größe wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.


Um den Aufnahmerahmen zu verschieben, halten Sie das Pfeilsymbol  in der Mitte gedrückt und ziehen Sie es.



Schritt 4: Relevante Einstellungen vor der Aufnahme konfigurieren


Standardmäßig wird bei der Bildschirmaufnahme automatisch der Systemton aufgezeichnet. Sie können die Lautstärke mit der Bildlaufleiste einstellen, und die Lautstärke des Tons wird in der Lautstärkeleiste unter der Bildlaufleiste angezeigt. Um zu einer anderen Quelle für den Systemton zu wechseln, klicken Sie auf das Pfeil-nach-unten-Symbol vor der Schaltfläche Systemton , um ein Dropdown-Menü mit einer Liste der verfügbaren Quellen aufzurufen. Um den Systemsound für die Bildschirmaufzeichnung zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Systemsound, bis in der unteren rechten Ecke ein Kreuzsymbol erscheint.





Wenn ein Mikrofon  oder eine Webcam  angeschlossen ist, können Sie auf das entsprechende Symbol klicken, um die Funktion zu aktivieren. Um zu einer anderen Quelle zu wechseln, klicken Sie auf das Pfeil-nach-unten-Symbol, um ein Dropdown-Menü mit einer Liste der verfügbaren Quellen aufzurufen.





Schritt 5: Bildschirm-Aufnahme starten


Die Schaltfläche "Aufnehmen" befindet sich rechts im Fenster des Screen Recorders. Klicken Sie darauf, um die Aufnahme zu starten. Sie können auch die von Ihnen festgelegten Hotkeys drücken, um die Aufnahme zu starten. Standardmäßig sind die Hotkeys zum Starten und Stoppen der Aufnahme **"Ctrl + Alt + S"**. Wenn Sie die Option "Countdown vor der Aufnahme anzeigen" im Bereich "Einstellungen" aktiviert haben, beginnt die Aufnahme nach dem Countdown (von 3 bis 1).





Während der Aufzeichnung können Sie auf die Schaltfläche "Pause"  klicken, um den Vorgang vorübergehend anzuhalten, und auf die Schaltfläche "Fortsetzen" , um den angehaltenen Vorgang wieder aufzunehmen. Alternativ können Sie auch die Hotkeys drücken, die Sie zum Anhalten und Fortsetzen des Vorgangs festgelegt haben. Standardmäßig sind die Hotkeys zum Anhalten und Fortsetzen **"Ctrl + Alt + R"**. Um das Fenster zu minimieren, klicken Sie auf die Minustaste  am Ende des Fensters, oder drücken Sie die Tastaturkürzel, die Sie zum Ausblenden des Fensters festgelegt haben. Standardmäßig lauten die Tastaturkürzel zum Ein- und Ausblenden des Flachbildschirms **"Ctrl + Alt + H"**. Um während der Bildschirmaufnahme einen Screenshot aufzunehmen, klicken Sie auf die Kamera-Taste .













Wenn Sie während der Bildschirmaufzeichnung den "Systemton", das "Mikrofon" oder die "Kamera" aktivieren oder deaktivieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen"  und dann auf das Symbol der jeweiligen Funktion, um die entsprechende Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.










Um den Aufnahmevorgang zu planen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Uhr"  in der oberen Menüleiste und aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor "Aufnahmedauer". Geben Sie dann die Zeit in die Kästchen ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Modifizieren" , um die Zeit einzugeben. Außerdem können Sie das Kontrollkästchen vor "Abschalten nach Ende der Aufnahme" aktivieren, damit sich das Programm nach Abschluss der Bildschirmaufnahme automatisch abschaltet.

Hinweis: Die Aufzeichnungslänge sollte nicht weniger als 1 Sekunde betragen.



Um während der Bildschirmaufnahme Zeichnungen und Anmerkungen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Palette"  in der oberen Menüleiste, um die Tafel "Malen" aufzurufen, die Rechteck , Ellipse , Linie , Pfeil , Bürste , Luftbürste , Text  und Aufrufen  zum Zeichnen und Kommentieren bietet. Unter jedem Malwerkzeug können Sie die Pinseldicke einstellen, indem Sie auf verschiedene Kreise neben der Option "Größe" klicken, und die Pinselfarbe durch Anklicken der verschiedenen Farbböcke festlegen. Für Profis gibt es am Ende der Option "Farbe" eine benutzerdefinierte Palette.



Wenn Sie versehentlich einen falschen Effekt anwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Rückgängig" , um die letzte Änderung rückgängig zu machen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Wiederholen" , um den letzten Vorgang fortzusetzen. Wenn Sie die angewendeten Effekte selektiv löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen"  und wischen Sie dann über die zu löschende Zeichnung und Anmerkung. Sie können auch auf die Schaltfläche "Rechteck"  unter der Registerkarte "Löschen" klicken, um die angewendeten Effekte im eingerahmten Bereich zu löschen. Außerdem können Sie alle angewendeten Effekte löschen, indem Sie auf die Schaltfläche "Reinigen"  klicken. Um die Bearbeitung der Zeichenfläche zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Beenden" .





Schritt 6: Aufnahmen verwalten

Wenn die Bildschirmaufnahme abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Stop"




, um die Aufnahme zu beenden. Sie können auch die Hotkeys drücken, die Sie zum Beenden der Aufnahme festgelegt haben. Standardmäßig sind die Hotkeys zum Beenden der Aufnahme **Ctrl + Alt + S**. Im Bereich "Aufnahmehistorie" werden dann alle Aufnahmen mit Namen, Dimension (falls verfügbar), Dauer (falls verfügbar) und Größe aufgelistet. Außerdem können Sie auf das Kästchen vor "Verlauf" klicken, um alle Aufnahmen, d. h. Video-, Audio- oder Bildschirmaufnahmen, anzuzeigen, oder in der Suchleiste nach Aufnahmen suchen.

Wenn Sie auf die einzelnen Aufnahmen klicken, werden vier Schaltflächen angezeigt. Sie

können auf die Schaltfläche "Abspielen"  klicken, um die Aufnahme anzusehen, auf die Schaltfläche "Umbenennen" , um die Aufnahme umzubenennen, auf die Schaltfläche "Ordner öffnen" , um den Speicherort der Aufnahme zu öffnen, und auf die Schaltfläche "Löschen" , um die Aufnahme zu löschen.

Um alle Verlaufszeichnungen aus der Liste zu entfernen, klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Alle entfernen" und dann im Popup-Fenster auf die Schaltfläche "OK". Wenn Sie die lokale Datei nicht löschen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor "Lokale Datei löschen".



The screenshot shows the 'Record History' window with the following data:

Filename	Resolution	Duration	Size
Video_21-11-25_16-23-01	400*300	00:00:10	212 KB
Video_21-11-25_16-20-01	400*300	00:00:09	327 KB
Video_21-11-25_16-04-01	400*300	00:00:02	95 KB
Video_21-11-25_15-25-01	400*300	00:00:01	52 KB
Video_21-11-25_15-02-01	400*300	00:00:10	248 KB
Audio_21-11-25_14-50-01		00:00:05	126 KB
Video_21-11-25_14-37-01	880*300	00:00:20	108 KB

Other tools available:

- Convert and edit recording
- Burn recording into DVD/Blu-ray


Buttons at the bottom: Record more, Remove all

Wie kann man Webcam mithilfe des Webcam-Recorder-Moduls aufnehmen?

Leawo Screen Recorder bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und eine klare Anleitung sowohl für Anfänger als auch für Experten, um die Webcam aufzunehmen.

Schritt 1: Webcam Recorder Modul eingeben


Starten Sie Leawo Screen Recorder auf Ihrem Computer. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Webcam aufnehmen", um das Webcam-Recorder-Modul aufzurufen.





Schritt 2: Ausgabe-Präferenzen festlegen


Vor der Aufnahme vom Webcam können Sie zunächst das Ausgabeverzeichnis, das Videoformat, den Video-Encoder, die Videoqualität, die Video-Framerate, die Audioqualität und die Audio-Sample-Rate einstellen. Klicken Sie auf das Drei-Balken-Symbol in der oberen Menüleiste und wählen Sie die Option "Einstellungen" im Dropdown-Menü. Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausgabe" in der linken Spalte, um die Ausgabeeinstellungen festzulegen.

- **Ausgabeverzeichnis:** Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten am Ende der Option "Speicherort der Ausgabedateien" und wählen Sie dann einen lokalen Ordner als Video-Ausgabeverzeichnis aus.
- **Video-Format:** Wählen Sie ein Videoformat unter MP4, MKV, FLV, 3GP, MOV, TS, M2TS, AVI, MPEG und VOB. Standardmäßig ist das Videoformat MP4.
- **Video-Encoder:** Wählen Sie einen Video-Encoder zwischen Hardware und Software.
- **Video-Qualität:** Wählen Sie die Videoqualität zwischen Hoch, Mittel und Niedrig.
- **Bildrate:** Wählen Sie eine Videobildrate zwischen 5 und 60. Je höher die Bildrate, desto flüssiger ist das Video.
- **Audio-Qualität:** Wie bei der Videoqualität können Sie auch bei der Audioqualität zwischen Hoch, Mittel und Niedrig wählen.
- **Abtastrate:** Wählen Sie eine Audio-Sample-Rate zwischen 48000, 44100 und 32000. Je höher die Abtastrate, desto reichhaltiger sind die Audiodetails.




Schritt 3: Relevante Einstellungen vor der Aufnahme konfigurieren

Standardmäßig sind die Funktionen System sound  und Webcam  automatisch aktiviert. Sie können auf das Pfeil-nach-unten-Symbol vor jeder Funktion klicken, um ein Dropdown-Menü mit einer Liste der verfügbaren Quellen aufzurufen, wo Sie zu einer anderen Quelle wechseln können.







Wenn ein Mikrofon angeschlossen ist, können Sie auf das Symbol "Mikrofon"  klicken, um während der Webcam-Aufnahme Audio vom Mikrofon aufzunehmen. Um zu einer anderen Quelle zu wechseln, klicken Sie auf das Pfeil-nach-unten-Symbol, um ein Dropdown-Menü mit einer Liste der verfügbaren Quellen aufzurufen.

Um die Lautstärke des Systemsounds und des Mikrofons einzustellen, ziehen Sie die Bildlaufleiste vor jeder Funktion.


Die Lautstärke des Tons wird in der Lautstärkeleiste unterhalb der Bildlaufleiste angezeigt.



Wenn Sie den Mauszeiger über das Webcam-Aufnahmefenster bewegen, erscheinen in der oberen rechten Ecke eine Reihe von Webcam-Einstellungssymbolen:


- Klicken Sie auf das erste Symbol , um das Webcam-Aufnahmefenster ganz nach oben zu verschieben;
- Klicken Sie auf das zweite Symbol , um das Fenster horizontal zu spiegeln;
- Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol , um das Panel "Kameraeinstellungen" aufzurufen, wo Sie die Aufnahmekamera, das Ausgabeformat und die Fensterposition auswählen können;
- Klicken Sie auf das vierte Symbol , um die Transparenz des Fensters einzustellen;
- Klicken Sie auf das Kamerasymbol , um einen Screenshot der Aufnahmekamera zu machen;
- Klicken Sie auf das Kreuzsymbol , um die Aufnahme-Webcam zu schließen. Beachten Sie, dass die Webcam automatisch zur Audioaufzeichnung wechselt, wenn keine Aufnahme vorhanden ist.




Die oben genannten Einstellungen werden auch während der Webcam-Aufnahme in Echtzeit angezeigt.





Schritt 4: Webcam-Aufnahme starten


Die Schaltfläche "Aufnehmen" befindet sich rechts im Fenster des Webcam-Recorders, klicken Sie darauf, um die Aufnahme zu starten. Sie können auch die von Ihnen festgelegten Hotkeys drücken, um die Aufnahme zu starten. Standardmäßig sind die Hotkeys zum Starten und Stoppen der Aufnahme **"Ctrl + Alt + S"**. Wenn Sie die Option "Countdown vor der Aufnahme anzeigen" im Bereich "Einstellungen" aktiviert haben, beginnt die Aufnahme nach dem Countdown (von 3 bis 1).





Während der Webcam-Aufnahme können Sie auf die Schaltfläche Pause  klicken, um den Vorgang vorübergehend anzuhalten, und auf die Schaltfläche Fortsetzen , um den angehaltenen Vorgang wieder aufzunehmen. Alternativ können Sie auch die Hotkeys drücken, die Sie zum Anhalten und Fortsetzen des Vorgangs festgelegt haben. Standardmäßig sind die Hotkeys zum Anhalten und Fortsetzen **"Ctrl + Alt + R"**. Um das Fenster zu minimieren, klicken Sie auf die Minustaste  am Ende des Fensters, oder drücken Sie die Hotkeys, die Sie zum Ausblenden des Fensters festgelegt haben. Standardmäßig lauten die Hotkeys zum Ein- und Ausblenden des flachen Fensters **"Ctrl + Alt + H"**.




Wenn Sie den "Systemton" oder das "Mikrofon" während der Webcam-Aufnahme aktivieren oder deaktivieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen"  und dann auf das Symbol der jeweiligen Funktion, um die entsprechende Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Um den Aufnahmevorgang zu planen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Uhr"  in der oberen Menüleiste und aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor "Aufnahmedauer". Geben Sie dann die Zeit in die Kästchen ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Modifizieren" . Außerdem können Sie das Kontrollkästchen vor "Abschalten nach Ende der Aufnahme" aktivieren, damit sich das Programm nach Abschluss der Bildschirmaufnahme automatisch abschaltet.

Hinweis: Die Aufzeichnungslänge sollte nicht weniger als 1 Sekunde betragen.







Schritt 5: Aufnahmen verwalten

Wenn die Webcam-Aufnahme abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Stop"




, um die Aufnahme zu beenden. Sie können auch die Hotkeys drücken, die Sie zum Beenden der Aufnahme festgelegt haben. Standardmäßig sind die Hotkeys zum Beenden der Aufnahme **Ctrl + Alt + S**. Im Bereich "Aufnahmegeschichte" werden dann alle Aufnahmen mit Namen, Dimension (falls verfügbar), Dauer (falls verfügbar) und Größe aufgelistet. Außerdem können Sie auf das Kästchen vor "Verlauf" klicken, um alle Aufnahmen, d. h. Video-, Audio- oder Bildschirmaufnahmen, anzuzeigen, oder in der Suchleiste nach Aufnahmen suchen.

Wenn Sie auf die einzelnen Aufnahmen klicken, werden vier Schaltflächen angezeigt. Sie

können auf die Schaltfläche "Abspielen"  klicken, um die Aufnahme anzusehen, auf die Schaltfläche "Umbenennen" , um die Aufnahme umzubenennen, auf die Schaltfläche "Ordner öffnen" , um den Speicherort der Aufnahme zu öffnen, und auf die Schaltfläche "Löschen" , um die Aufnahme zu löschen.

Um alle Verlaufsaufzeichnungen aus der Liste zu entfernen, klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Alle entfernen" und dann im Popup-Fenster auf die Schaltfläche "OK". Wenn Sie die lokale Datei nicht löschen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor "Lokale Datei löschen".




Wie kann man Audio mithilfe des Audio-Recorder-Moduls aufzeichnen?

Leawo Screen Recorder bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und eine klare Anleitung sowohl für Anfänger als auch für Experten für die Audioaufzeichnung.

Schritt 1: Audio Recorder Modul eingeben


Starten Sie Leawo Screen Recorder auf Ihrem Computer. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Audio aufzeichnen", um das Audio-Recorder-Modul aufzurufen.




Schritt 2: Ausgabe-Präferenzen festlegen


Vor der Audioaufnahme können Sie zunächst das Ausgabeverzeichnis, das Audioformat, die Audioqualität und die Audioabtastrate festlegen. Klicken Sie auf das Drei-Balken-Symbol in der oberen Menüleiste und wählen Sie die Option "Einstellungen" im Dropdown-Menü. Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausgabe" in der linken Spalte, um die Ausgabeeinstellungen festzulegen.

- **Ausgabeverzeichnis:** Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten am Ende der Option "Speicherort der Ausgabedateien" und wählen Sie dann einen lokalen Ordner als Audio-Ausgabeverzeichnis aus.
- **Audioformat:** Wählen Sie ein Audioformat unter MP3, AAC, M4A, WMA, OGG, DTS, OPUS, AC3, MKA und FLAC. Standardmäßig ist das Audioformat MP3 eingestellt.
- **Audio-Qualität:** Wählen Sie eine Audioqualität zwischen Hoch, Mittel und Niedrig.
- **Abtastrate:** Wählen Sie eine Audio-Samplerate zwischen 48000, 44100 und 32000. Je höher die Abtastrate, desto reichhaltiger sind die Audiodetails.




Schritt 3: Toneinstellungen vor der Aufnahme konfigurieren

Standardmäßig wird bei der Audioaufnahme automatisch der Systemton aufgezeichnet. Mit der Bildlaufleiste können Sie die Lautstärke einstellen, und die Lautstärke des Tons wird in der Lautstärkeleiste unter der Bildlaufleiste angezeigt. Um zu einer anderen Quelle für den Systemton zu wechseln, klicken Sie auf das Pfeil-nach-unten-Symbol vor dem Systemton-Symbol , um ein Dropdown-Menü mit einer Liste der verfügbaren Quellen aufzurufen.


Wenn ein Mikrofon angeschlossen ist, können Sie auf die Schaltfläche "Mikrofon"  klicken, um die Funktion zu aktivieren. Um zu einer anderen Mikrofonquelle zu wechseln, klicken Sie auf das Pfeil-nach-unten-Symbol, um ein Dropdown-Menü mit einer Liste der verfügbaren Quellen aufzurufen.




Um den System- oder Mikrofonton zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche der jeweiligen Funktion, bis ein Kreuzsymbol in der unteren rechten Ecke erscheint.





Schritt 4: Audio-Aufzeichnung starten


Die Schaltfläche "Aufnehmen" befindet sich rechts im Fenster des Audiorekorders, klicken Sie darauf, um die Aufnahme zu starten. Sie können auch die von Ihnen festgelegten Hotkeys drücken, um die Aufnahme zu starten. Standardmäßig sind die Hotkeys zum Starten und Stoppen der Aufnahme **"Ctrl + Alt + S"**. Wenn Sie die Option "Countdown vor der Aufnahme anzeigen" im Bereich "Einstellungen" aktiviert haben, beginnt die Aufnahme nach dem Countdown (von 3 bis 1).





Während der Audioaufnahme können Sie auf die Schaltfläche "Pause"  klicken, um den Vorgang vorübergehend anzuhalten, und auf die Schaltfläche "Fortsetzen" , um den angehaltenen Vorgang wieder aufzunehmen. Alternativ können Sie auch die Hotkeys drücken, die Sie zum Anhalten und Fortsetzen des Vorgangs festgelegt haben. Standardmäßig sind die Hotkeys zum Anhalten und Fortsetzen **"Ctrl + Alt + R"**. Um das Fenster zu minimieren, klicken Sie auf die Minustaste  am Ende des Fensters, oder drücken Sie die Hotkeys, die Sie zum Ausblenden des Fensters festgelegt haben. Standardmäßig lauten die Hotkeys zum Ein- und Ausblenden des flachen Fensters **"Ctrl + Alt + H"**.




Wenn Sie den "Systemton" oder das "Mikrofon" während der Webcam-Aufnahme aktivieren oder deaktivieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen"  und dann auf das Symbol der jeweiligen Funktion, um die entsprechende Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.








Um den Aufnahmevorgang zu planen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Uhr"  in der oberen Menüleiste und aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor "Aufnahmedauer". Geben Sie dann die Zeit in die Kästchen ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Modifizieren" , um die Zeit einzugeben. Außerdem können Sie das Kontrollkästchen vor "Abschalten nach Ende der Aufnahme" aktivieren, damit sich das Programm nach Abschluss der Bildschirmaufnahme automatisch abschaltet.

Hinweis: Die Aufzeichnungslänge sollte nicht weniger als 1 Sekunde betragen.




Schritt 5: Aufnahmen verwalten

Wenn die Audioaufnahme abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Stop" , um die Aufnahme zu beenden. Sie können auch die Hotkeys drücken, die Sie zum Beenden der Aufnahme festgelegt haben. Standardmäßig sind die Hotkeys zum Beenden der Aufnahme **Ctrl + Alt + S**. Im Bereich "Aufnahmegeschichte" werden dann alle Aufnahmen mit Namen, Dimension (falls verfügbar), Dauer (falls verfügbar) und Größe aufgelistet. Außerdem können Sie auf das Kästchen vor "Verlauf" klicken, um alle Aufnahmen, d. h. Video-, Audio- oder Bildschirmaufnahmen, anzuzeigen, oder in der Suchleiste nach Aufnahmen suchen.

Wenn Sie auf die einzelnen Aufnahmen klicken, werden vier Schaltflächen angezeigt. Sie können auf die Schaltfläche "Abspielen" , um die Aufnahme anzusehen, auf die Schaltfläche "Umbenennen" , um die Aufnahme umzubenennen, auf die Schaltfläche "Ordner öffnen" , um den Speicherort der Aufnahme zu öffnen, und auf die Schaltfläche "Löschen" , um die Aufnahme zu löschen.

Um alle Verlaufsaufzeichnungen aus der Liste zu entfernen, klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Alle entfernen" und dann im Popup-Fenster auf die Schaltfläche "OK". Wenn Sie die lokale Datei nicht löschen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen vor "Lokale Datei löschen".




Wie kann man Screenshot mithilfe Screen-Capture-Modul machen?

Leawo Screen Recorder bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und eine klare Anleitung sowohl für Anfänger als auch für Experten, um einen Screenshot aufzunehmen.

Schritt 1: Leawo Screen Recorder starten


Starten Sie Leawo Screen Recorder auf Ihrem Computer.



Schritt 2: Ausgabeverzeichnis festlegen

Bevor Sie den Bildschirm aufnehmen, können Sie zunächst das Ausgabeverzeichnis festlegen und das Screenshot-Format bestätigen. Klicken Sie auf das Drei-Balken-Symbol in der oberen Menüleiste und wählen Sie die Option "Einstellungen" aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausgabe" in der linken Spalte, um die Ausgabeeinstellungen festzulegen.


- **Ausgabeverzeichnis:** Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten am Ende der Option "Speicherort der Screenshot-Dateien" und wählen Sie dann einen lokalen Ordner als Ausgabeverzeichnis für die Screenshots aus.
- **Bildschirmfoto-Format:** Standardmäßig ist das Ausgabeformat des Screenshots JPG, das unveränderbar ist.












Schritt 3: Screenshot machen

Leawo Screen Recorder bietet 3 Modi für die Aufnahme von Screenshots - Benutzerdefinierter Modus, Vollbildmodus und automatischer Erkennungsmodus. Sie können auf die Schaltfläche "Bildschirmaufnahme" klicken, um die Aufnahme eines Screenshots zu starten, oder die von Ihnen festgelegten Tastenkombinationen drücken, um den Bildschirm aufzunehmen. Standardmäßig sind die Tastenkombinationen für die Bildschirmaufnahme "**Ctrl + Alt + C**".







- **Benutzerdefinierter Modus:** Wenn Sie auf der Hauptschnittstelle auf die Schaltfläche "Bildschirmaufnahme" klicken, gelangen Sie standardmäßig in den benutzerdefinierten Modus. Um einen Screenshot im benutzerdefinierten Modus aufzunehmen, bewegen Sie den Rahmen über den Bildschirm und lassen Sie ihn los. Der ausgewählte Bereich wird als Bildschirmfoto gespeichert.
- **Vollbildmodus:** Nachdem Sie einen Screenshot im benutzerdefinierten Modus aufgenommen haben, wird ein Bedienfeld in der Nähe des ausgewählten Bereichs eingeblendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Vollbild", um in den Vollbildmodus zu wechseln.
- **Automatischer Erkennungsmodus:** In diesem Modus wird der zu fotografierende Bereich automatisch erkannt. Fahren Sie mit der Maus über das gesamte Fenster oder einzelne Blöcke, Rahmen, Widgets usw. und klicken Sie, um einen Screenshot aufzunehmen.



Schritt 4: Effekte zum Screenshot hinzufügen

Nach der Aufnahme des Screenshots wird automatisch ein Zeichenbrett mit den Werkzeugen Rechteck , Ellipse , Linie , Pfeil , Bürste , Luftbürste , Text , Unscharf  und Aufrufen  angezeigt. Unter jedem Malwerkzeug können Sie die Pinseldicke einstellen, indem Sie auf verschiedene Kreise neben der Option "Größe" klicken, und die Pinselfarbe durch Anklicken der verschiedenen Farblöcke festlegen. Für Profis gibt es am Ende der Option "Farbe" eine benutzerdefinierte Palette. Unter der Registerkarte "Unschärfe" können Sie die Bildlaufleiste vor dem Rechtecksymbol ziehen, um den Grad der Unschärfe zu ändern.




Wenn Sie versehentlich einen falschen Effekt anwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Rückgängig" , um die letzte Änderung rückgängig zu machen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Wiederholen" , um den letzten Vorgang fortzusetzen. Wenn Sie die angewendeten Effekte selektiv löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen"  und wischen Sie dann über die zu löschende Zeichnung und Anmerkung. Sie können auch auf die Schaltfläche "Rechteck"  unter der Registerkarte "Löschen" klicken, um die angewendeten Effekte im eingerahmten Bereich zu löschen. Außerdem können Sie alle angewendeten Effekte löschen, indem Sie auf die Schaltfläche "Reinigen"  klicken. Um die Bearbeitung der Zeichenfläche zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Beenden" .

Schritt 5: Output Screenshot

Nach der Aufnahme eines Screenshots bietet das Bedienfeld 3 Ausgabepfade - Speichern, Kopieren und Einfügen in den Bildschirm.


- **Speichern:** Klicken Sie hier, um den Screenshot zu durchsuchen und in einem lokalen Ordner zu speichern.
- **Kopieren:** Klicken Sie hier, um den Screenshot in die Zwischenablage zu kopieren.
- **Auf Bildschirm einfügen:** Klicken Sie hier, um den Screenshot zur weiteren Verwendung auf Ihrem Bildschirm einzufügen.




Zusätzliche Funktionen für Aufnahme

Für ein besseres Aufnahme-Erlebnis bietet Leawo Screen Recorder 3 zusätzliche Funktionen – Auto Timer, Aufgabenplan und Wasserzeichen.


Auto Timer

Auto Timer ist ein Werkzeug zum Einstellen der Aufzeichnungsdauer. Um die Aufnahmelänge mit Auto Timer einzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Uhr  in der unteren Menüleiste. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen vor "Länge der Aufzeichnung", und geben Sie die Zeit in das Feld ein. Sie können auch auf die Schaltflächen nach oben oder unten am Ende des Feldes klicken, um die Aufnahmedauer zu erhöhen oder zu verringern. Außerdem können Sie das Kontrollkästchen vor "Abschalten nach Ende der Aufnahme" aktivieren, damit das Programm nach Abschluss der Aufnahme automatisch abgeschaltet wird.


Hinweis: Die Aufzeichnungsdauer sollte nicht weniger als 1 Sekunde betragen.



Aufgabenplan

Der Aufgabenplan ist ein Tool, mit dem mehrere Aufnahmeaufgaben festgelegt werden können, so dass der Aufnahmeprozess zur Routine wird. Um eine Aufnahmeaufgabe zu planen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Kalender"  in der unteren Menüleiste. Klicken Sie dann im Bereich "Aufgabenplanung" auf die Schaltfläche "Neue Aufgabe" in der oberen linken Ecke, um eine neue Aufnahmeaufgabe zu erstellen. Geben Sie im Pop-up-Fenster den Namen der neuen Aufgabe ein, und klicken Sie auf "OK", um fortzufahren. Anschließend können Sie im sekundären Fenster die Einstellungen vornehmen:

- Name der Aufgabe
- Startzeit
- Stopzeit
- Wiederholungszeitraum
- Länge der Aufzeichnung
- Loop
- Aufzeichnungsbereich
- Display
- System-Ton
- Mikrofon
- Volumen
- Webcam
- Aktion beenden



Task schedule

Task name: Leawo


Start time: 11-25-2021 18:49:49

Repeat: Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

Record length: 00:03:00 Loop: 1 Stop time: 11-25-2021 18:52:49

Record area: OFF

Display: DISPLAY 1

System sound: Q2789 (NVIDIA High Definition Audio) Volume: 

Microphone: OFF





Webcam: OFF


Shut down when end recording.

Tips: To make your task available, you must keep you computer not in sleep or lock mode.

Cancel OK

Klicken Sie nach der Einstellung auf die Schaltfläche "OK", um die neue Aufgabe zu speichern und zu beenden. In der Hauptschnittstelle von "Aufgabenplan" werden alle Aufgaben mit Startzeit, Aufzeichnungslänge, Loop und Status aufgelistet. Dann können Sie die Aufgaben über vier Schaltflächen in der oberen Menüleiste verwalten.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Dreieck , um die ausgewählte Aufgabe zu aktivieren;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Pause" , um die ausgewählte Aufgabe zu deaktivieren;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" , um die detaillierten Parameter der ausgewählten Aufgabe zurückzusetzen;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mülleimer" , um die ausgewählte Aufgabe zu löschen.



- Hinweis:** 1. Das Programm ist so eingestellt, dass es automatisch startet, damit die Aufgaben rechtzeitig erledigt werden können. Sie können dies in den Einstellungen ändern;
2. Um sicherzustellen, dass Ihre Aufgabe verfügbar ist, dürfen Sie Ihren Computer nicht in den Schlaf- oder Sperrmodus versetzen.

Wasserzeichen-Editor

Um Ihre Originalinhalte zu schützen, gibt es einen eingebauten Wasserzeichen-Editor in Leawo Screen Recorder, der es Ihnen ermöglicht, Text- oder Bildwasserzeichen zu Ihren Aufnahmen hinzuzufügen.

- **Text-Wasserzeichen:** Aktivieren Sie den Kreis vor "Textwasserzeichen", um bei der Aufnahme ein Textwasserzeichen anzubringen. Geben Sie den Text, der in Ihren Aufnahmen angezeigt werden soll, in das Feld ein. Sie können auch auf die Schaltflächen "Schriftart" oder "Farbe" am Ende dieser Option klicken, um Schriftart und Farbe für das Textwasserzeichen festzulegen.
- **Bild-Wasserzeichen:** Aktivieren Sie den Kreis vor "Bildwasserzeichen", um bei der Aufnahme ein Bildwasserzeichen anzubringen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bild auswählen", um ein Bild von Ihrem lokalen Laufwerk als Bildwasserzeichen auszuwählen.

Nachdem Sie eines der beiden Wasserzeichen ausgewählt haben, können Sie das Wasserzeichen in der Vorschau unten an eine beliebige Position ziehen. Außerdem können Sie die Deckkraft, die Größe und die Position des Wasserzeichens in der Nähe des Vorschaufensters anpassen. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "OK", um die Anwendung zu beenden.

